


Monivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotto Wilmaan Chromebook- ohje


Toimenpiteet Wilma

1. Kirjaudu Chromebookilla normaalisti Wilmaan tunnuksillasi




2. Avaa asetukset ja sieltä käyttäjätilin asetukset

Turvallisuus



3. Valitse Turvallisuus otsikon alta monivaiheinen tunnistautuminen ja paina jatka



4. Paina jatka (Palataan tähän ohjeessa myöhemmin)

5. Anna Wilman salasanasasi ja jatka.

Lue koodi ×

Avaa Authenticator-sovellus ja skannaa alla oleva QR-koodi sovellukseen (esim. Google Authenticatorissa "Lue viivakoodi" -toiminnolla).



Voit myös syöttää koodin käsin Authenticator-sovellukseen.:
WBOS BTDV SIYX JSUF I7GR L4

4 / 7 Jatka Peruuta

6. Jos Wilman MFA- halutaan esimerkiksi puhelimen Authenticator- sovellukseen niin silloin voidaan käyttää QR-koodia. **Mutta tässä tapauksessa kopioidaan koodi Chromebookin esim. Keep tai Docs-sovellukseen väliaikaisesti talteen.** Paina jatka.

Kertakäyttöinen vahvistuskoodi ×


Syötä vielä Authenticator-sovelluksen luoma koodi, jotta monivaiheisen tunnistautumisen toimivuus voidaan varmistaa.



5 / 7 Jatka Peruuta

7. Tässä vaiheessa siirrytään Chromebookin Authenticator- sovellukseen, josta tähän kohtaan saadaan koodi


Toimenpiteet Chromebook




1. Avaa Chromebookissa Play kauppa ja asenna sieltä Google Authenticator (jos ei ole jo asentunut) ja avaa se asennuksen jälkeen

Google Authenticator – tervetuloa palveluun


Kirjaudu sisään, niin voit tallentaa koodit Google-tilillesi



2. Paina Aloita ja kirjaudu sovellukseen edu-tunnuksellasi tai jatka edu-käyttäjälläsi, kun olet jo kirjautuneena laitteelle



3. Lisää koodi



4. Lisää käyttöönottavain

Lisää kooditiedot


Koodinimi
Wilma MFA

Avaimen
BGP2 SZQQ YERR [REDACTED]

Avaimen tyyppi
Aikaan perustuva

Lisää

5. Anna koodinnimeksi Wilma MFA ja liitä aikaisemmin tallentamasi koodi avaimesi kenttään



6. Saat Wilmaan vaadittavan koodin. Huomaa, että se vaihtuu aina 30sekunnin välein. Saat kopioitua koodin sen päältä klikkaamalla.

Kertakäyttöinen vahvistuskoodi ×

Syötä vielä Authenticator-sovelluksen luoma koodi, jotta monivaiheisen tunnistautumisen toimivuus voidaan varmistaa.



5 / 7 Jatka Peruuta

7. Koodi liitetään Wilman kertakäyttöiseen vahvistuskoodiin ja jatka.

Varakoodi ×



Alla on kertakäyttöinen varakoodisi, pidä se hyvässä tallessa!
Jos esimerkiksi hukkaat puhelimesi tai se rikkoutuu, voit tämän koodin avulla ohittaa monivaiheisen tunnistautumisen. Samalla monivaiheinen tunnistautuminen poistetaan käytöstä automaattisesti.

SITE ID [REDACTED]

6 / 7 Jatka

8. Saat varakoodin, tallenna se sellaiseen paikkaan, josta löydät sen tarvittaessa.

Valmis



Monivaiheinen tunnistus on nyt otettu käyttöön tililläsi.
Kirjautuessasi Wilmaan tarvitset salasanan lisäksi Authenticator-sovelluksen muodostaman vahvistuskoodin.

7 / 7

Valmis

9. Valmis!

Turvallisuus



Salasana

Monivaiheinen tunnistautuminen

[Vaihda salasana](#)

[Poista monivaiheinen tunnistautuminen käytöstä](#)



Monivaiheinen tunnistautuminen

Monivaiheinen tunnistautuminen Authenticator-sovellusta käyttäen.

10. Tämän jälkeen Wilman asetuksissa näkyy, millä menetelmällä monivaiheinentunnistautuminen on käytössä.

Wilman ja Authenticatorin käyttö

1. kirjaudu normaalisti Wilmaan tunnuksillasi

Monivaiheinen tunnistautuminen

Syötä Authenticator-sovelluksen muodostama vahvistuskoodi.



Anna koodi

[Kadotin puhelimeni](#)

☐ Muista minut tällä laitteella

Vahvista

2. Wilma kysyy koodia ja sen saat avaamalla Authenticatorin ja napauttamalla koodia kopioit sen ja se liitetään Wilmaan.